






Verzeichnisse

Nach der Installation von Visual-XSel 14.0 befindet sich das Programm unter dem Standardverzeichnis `C:\XSel14\Apps\` (Ausnahmen siehe nächste Seite). Beispiele, Formelsammlung, ... und Templates sind seit Release 14.0010 unter `C:\ProgramData` abgelegt.




Dateien, die benutzerspezifisch sind und Programmeinstellungen enthalten werden nach dem Start von Visual-XSel unter `Benutzer\#Account\AppData\Local\XSel14` angelegt.



Eventuell vorhandene Dateien, die sich noch unter `C:\Apps\Xsell14` befinden, werden dorthin kopiert.


Anstelle des Verzeichnisses `C:\ProgramData` kann aus Kompatibilitätsgründen `C:\Apps\XSel14` weiterhin verwendet werden. Es müssen dort aber auch alle Verzeichnisse von oben rechts vorhanden sein (evtl. von `ProgramData` nach `C:\Apps\XSel14` kopieren). Damit das aktiv ist unter Optionen/Weitere Optionen den Haken wie rechts beschrieben anklicken.

`C:\Apps\XSel14\Templates` ist auch das Standardverzeichnis für Templates, wenn die Datei `C:\Apps\XSel14\XSel14.tap` existiert.




Geänderte Templates, oder eigens erstellte, werden normalerweise nicht unter

`C:\ProgramData\XSel14\Templates` abgespeichert. Normale Anwender haben in der Regel hier auch keine Schreibrechte. Statt dessen sollte das Verzeichnis `C:\Users\Account\AppData\Local\XSel14\Templates` benutzt werden. Hierfür kann der Menüpunkt *Datei – Templates – Eigene Templates* ganz unten verwendet werden.



Netzwerkinstallation

Bei einer Netzwerkinstallation wird auf einem beliebigen Server ein Verzeichnis benötigt, auf dem alle Anwender Schreibrechte haben. Ist eine generelle Freigabe eines Verzeichnisses nicht möglich, so müssen den Anwendern gezielt Zugriffe auf dieses Verzeichnis gegeben werden, z.B. über DIVA.



Die mitgelieferte, bzw. zur Verfügung gestellte Datei `XSel14.svr` muss im Benutzerverzeichnis stehen. In dieser Datei steht die Information des freigegebenen Server-Pfades. Die Datei `XSel14.net` wird dann von Visual-XSel automatisch dort angelegt. Sie enthält den Zähler (Binärdatei), wie viele Anwender gerade die Software verwenden. Sie wird nach Ablauf eines Tages zurückgesetzt.

* Diese Datei wird in `C:\Benutzer\#UserAccount\AppData\Local\XSel14` verschoben und kann auch direkt dorthin kopiert werden.

Installation über www.versuchsmethoden.de/XSel14Inst.exe

Neuinstallation als normaler User (InstallShield):

- Exe und Help landen in C:\Apps\XSel14
- Vorlagen etc. in C:\ProgramData\XSel14

Neuinstallation als Administrator (InstallShield):

- Exe und Help landen in C:\Programme (x86)\CRGraph\XSel14
- Vorlagen etc. in C:\ProgramData\XSel14

Update auf bestehende 14er Installation (InstallShield):

- Alle Dateien landen dort, wo sie früher waren. Die Vorlagen werden zwar mit den neuen Dateien ersetzt, aber sie bleiben aber in C:\Apps\XSel14

Systemvoraussetzungen

Visual-XSel 14.0 benötigt ca. 118 MB auf der Festplatte.

Empfohlen werden mindestens 1.6 GHz und 4 GB RAM.

Betriebssystem Windows Windows 7 / 8.1 / 10.0 sowohl 32bit als auch 64bit